■貸与PC・Windows11アップグレードガイド■

• こちらの手順書は、お貸し出ししている「教員貸与PC」のOSを、Windows10からWindows11へアップグレードを行うための手順書となります。

■ アップグレードを行う前に■

ローカルディスク(Cドライブ)に10GBの空き領域が必要となります。空き領域がない場合は、不要・未使用データの削除、データをUSBメモリ/外付けディスク装置/クラウドストレージなどに移動し、空き容量の確保をお願いいたします。



- アップグレードを行うことによりPC内データが消滅する事はありませんが、重要なデータにつきましては、USBメモリ、外付け ディスク装置、クラウドストレージなどにバックアップを行ってからのアップグレード実施を推奨いたします。
- アップグレード中は自動的に再起動が行われます。保存していないファイルは内容が失われますので、あらかじめ保存を行い、 Webブラウザ、メールアプリ、オフィスアプリ(Excel/PowerPoint/Word)などのアプリケーションすべてを終了してください。
- USB接続の周辺機器(プリンタ/スキャナー/USBメモリ/外付けディスク装置)は接続を外してください。 (外付けディスプレイ、マウス、キーボード、電源アダプターは接続解除不要です)
- 電源アダプターは必ず接続し電源供給を行ってください。
- インストールに必要な時間は、最短で約45分となります。

■アップグレード手段の確認■

アップグレード手段はPC内に表示されている画面によって異なります。 次ページからの手順にてご確認ください。

1:スタートメニューより「設定」アイコンをクリックします。



2:設定内「更新とセキュリティ」をクリックします。



3:左端より[Windows Update]をクリックします。





■アップグレード手段 その1■ Windows Update画面から行う

1:(前ページより続き) [Windows Update]画面にて、[ダウンロードしてインストール] をクリックします。



2:[ソフトウェアライセンス条項]が表示となりますので、内容を確認し「同意してインストール」をクリックします。 クリック後、Windows 11 へのアップグレードが開始となります。

ソフトウェア ライセンス条項	
最終更新: 2021 年 6 月 マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Windows オペレーティング システム お客様の居住地(または法人の場合は主たる栗 11 条の拘束力のある仲裁および集団訴訟の権 い。この規定は、紛争を解決する方法に影響を) このたびはマイクロソフトをお選びいただきありがと お客様が本 Windows ソフトウェアを取得された デバイスと共に本ソフトウェアを頒布するデバイス書 業者とお客様の間で、または(ii) お客様が本ソフ 合は、お客様と Microsoft Corporation (またば 地に応じたマイクロソフトの関連会社の一社)の す。マイクロソフトまたはそのいずれかの関連会社 ソフトがデバイス製造業者であり、お客様が本ソフ された場合はマイクロソフトが小売業者となります 合、本ソフトウェアの使用については、本契約より 先適用されます。 本ライセンス条項は、本 Windows ソフトウェアの よび条件について規定しています。すべての条項 i週用される本ライセンス条項を形成するため、本	(務地)が米国内である場合は、第 利放棄に関する条項をご確認くださ 及ぼします。 うございます。 方法に応じて、本文は、(i) お客様の 設造業者またはソフトウェアインストール クトウェアを小売業者から取得された場 はお客様の居住地もしくは主たる業務 間で、締結されるライセンス契約書で が生産したデバイスについてはマイクロ フトウェアをマイクロソフトから直接取得 で。ポリュームライセンスのお客様の場 して、第二、日本であり、一体となってお客様に ソフトウェアに付属する、追加ライセン シス条項に同意してください。更新プログラム を閉じください。
同会」アハウレール	-

3:インストール中の表示は、下図のようになります。



- インストール中もPCはご利用いただけますが、PCへの負荷が高くなり予期せぬ動作となる場合がありま すので、PCのご利用はなるべく避けてください。
- インストール中はディスクアクセスランプが点滅します。点滅中=インストール作業中となります。
 (※ランプが無いPCもございます)



(例)富士通製パソコンの場合

4:必要なファイルのインストールが完了すると、[今すぐ再起動]ボタンが表示となりますので、ボタンを クリックします。



5:引き続きインストール処理が行われます。自動で再起動が行われますので、そのままお待ち下さい。



6: すべてのインストール処理完了後、Windows11のログイン画面となりますので、パスワードを入力します。 (※学部によっては自動ログインとなります)



7:スタートボタンクリックにてスタートメニューが表示となります。下図と同じデザインのスタートメニューで あれば、Windows11となっています。

(※USB接続の周辺機器を外されていた場合は、接続を戻してください)



以上で完了となります。

■アップグレード手段 その2■ Windows11 インストール アシスタントから行う

1:インターネット検索にて「Windows11のダウンロード」と入力し、検索を行います。



2:検索結果としてマイクロソフト社の[Windows 11 のダウンロード]ページが最上位に表示となりますので、 リンクをクリックします。



2024年5月2日 · Windows 11 をインストールするには、インストール アシスタント、インストール メディ

ア、またはイメージ インストールのいずれかのオプションを選択できます…

Windows 11 のダウンロード

3:「Windows11のダウンロード」ページにて「今すぐダウンロード」をクリックします。



4:ダウンロードが完了すると、画面の右上にダウンロード結果が表示されます。 ファイル名[Windows11InstallationAssistant]部分をクリックします。

			-		×
	☆	Ď	⊻	2	:
最近のダウンロ−ド履歴			×		Î
Windows11Installatio 4.0 MB・完了	onAssis	tant.exe			
すべてのダウンロード履歴			Z	<u>,</u>	

※表示されなかった場合※

エクスプローラー上で[ダウンロード]フォルダを開き、ファイル名 [Windows11InstallationAssistant]もしくはアイコンをダブルクリッ クします。

$\leftarrow \rightarrow \uparrow$		
⊕ 新規作成 ~	。 □ □ □ □ □ 1↓ 並べ替え ~ 三 表示 ~	
合 ホーム	名前	
📩 ギャラリー	temp	
	Windows11InstallationAssistant.exe	
🛄 デスクトップ	*	
🛓 ダウンロード	*	
🔤 ドキュメント	*	
🚬 ピクチャ	*	
🕖 ミュージック	*	
🛂 ビデオ	*	

5:「Windows 11 のインストール」と表示されます。「ライセンス条項」の内容を確認の上、同意する場合は 「同意してインストール」ボタンをクリックします。

Windows 11 インストール アシスタント		- [
Windows 11 のインスト	ール		
この PC は、Windows 11 をインストールするための最小 リを実行したりするためのシステム要件は、Windows 11 の 一部の機能は Windows 11 では使用できません。詳細(インストールするには、以下のライセンス条項に同意する必要	システム要件を満たしています。Windows 1 D最小システム要件を上回っている可能性が こついては、デバイスの仕様をご覧ください。 要があります。	.1 の一部の機能を利用したり、一部のア あることにご注意ください。 Windows 10	יプ の
最終更新: 2024 年 4 月 マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Windows オペレーティング システム			^
お客様の居住地(または法人の場合は主たる業務地) 利放棄に関する条項をご確認ください。この規定は、約 このたびはマイクロソフトをお選びいただきありがとうこ お客様が本Windowsソフトウェアを取得された方法に 製造業者またはソフトウェアインストール業者とお客様 お客様とMicrosoft Corporation(またはお客様の居住 結されるライセンス契約書です。マイクロソフトまたはそ) が米国内である場合は、第 11 条の拘束 分争を解決する方法に影響を及ぼします。 だざいます。 応じて、本文は、(i) お客様のデバイスと共 の間で、または (ii) お客様が本ソフトウェア 地もしくは主たる業務地に応じたマイクロン のいずれかの関連会社が生産したデバイ	カのある仲裁および集団訴訟の権 に本ソフトウェアを頒布するデバイス を小売業者から取得された場合は、 フトの関連会社の一社)の間で、締 コについてはマイクロソフトがデバイス	~
	拒否	同意してインストール	
Microsoft			

6:3つのステップが表示となります。そのまま、しばらく待ちます。

 Windows 11 インストール アシスタント ステップ 1/3: ダウンロードしています PC を使い続けても大丈夫です。 完了した割合: 15% Windows 11 インストール アシスタント ズテップ 2/3: ダウンロードの確認 準備を行っています。 完了した割合: 18% 	 インストール中もPCはご利用いただけますが、PCへの負荷が高くなり予期せぬ動作となる場合がありますので、 PCのご利用はなるべく避けてください。 インストール中はディスクアクセスランプが点滅します。 点滅中=インストール作業中となります。 (※ランプが無いPCもございます) (例)富士通製パソコンの場合
■ Windows 11 インストール アシスタント – □	
手順 3/3: インストール中	
PC を引き続き使用することはできますが、この画面で100%が表示されてから 30 分後に PC が再起動されるため、作業内容を頻繁に保存してく ださい。	
完了した割合: 8%	

7:必要なファイルのインストールが完了すると、[今すぐ再起動]ボタンが表示となりますので、ボタンをクリックします。

_ _ Windows 11 インストール アシスタント Windows 11 をインストールするには、PC を再起動する必要 があります 作業内容を保存し、PC を接続して、電源を入れたままにしてください。[後で再起動] を選択すると、PC を使用していないときに自動的に再起動し ます。 再起動までの時間: ※再起動表示後、30分経過すると自動的に 17:29 再起動となります。 今すぐ再起動 後で再起動する Microsoft

8:引き続きインストール処理が行われます。自動で再起動が行われますので、そのままお待ち下さい。



9: すべてのインストール処理完了後、Windows11のログイン画面となりますので、パスワードを入力します。 (※学部によっては自動ログインとなります)



10:スタートボタンクリックにてスタートメニューが表示となります。下図と同じデザインのスタートメニュー であればWindows11となっています。

(※USB接続の周辺機器を外されていた場合は、接続を戻してください)



11:インストールに使用した[Windows11InstallationAssistant(.exe)]ファイルは不要となりますので、 [ダウンロード]フォルダより削除してください。

▲ ダウンロード	× +
\leftarrow \rightarrow \land \bigcirc	□ > ダウンロード >
④ 新規作成 ~ → □	□ ④ ◎ □ 1↓ 並べ替え ~ 三 表示 ~ •••
☆ ホーム	名前
▶ ギャラリー	temp
	Windows11InstallationAssistant.exe
🛄 デスクトップ	*
🛓 ダウンロード	*
📑 ドキュメント	*
🔀 ピクチャ	*
🕖 ミュージック	*
🛂 र्थन्त्रे	*
🛃 マイドライブ	*

以上で完了となります。



三田KIC ヘルプデスク

場所:慶應義塾大学 三田キャンパス 大学院校舎地階

受付時間:9:00~11:30・12:30~17:00 ※原則として土曜・日曜・祝日は閉室します。 ※[パソコン室・三田KIC事務室の利用時間およびスケジュール]をご確認ください。

内線電話番号:22945

メールアドレス:<u>kic-mita-group@keio.jp</u>